



Doküman No: İYÜ-GT09

Yürürlük Tarihi: 07.06.2002

Değişiklik No: 4

Değişiklik Tarihi: 01.02.2014

## İLK YARDIM ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
24.06.2002	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
23.06.2003	İçerik Değişikliği Yapıldı	2
05.10.2005	Yönetim Değişikliği Yapıldı	3
01.02.2014	İçerik Değişikliği Yapıldı	4

HAZIRLAYAN: Işıl GÜRLER

Başhemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Kutlu KÖSTERİT

İlk Yardım Ünitesi Sorumlusu

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ-GT09

Yürürlük Tarihi: 07.06.2002

Değişiklik No: 4

Değişiklik Tarihi: 01.02.2014

## İLK YARDIM ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı, acil odası, gözlem odası, EKG odası, hemşire odası, doktor odası ve tuvalet bulunan İlk Yardım Ünitesindeki tüm yer ve yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanması, verilen sağlık hizmetleri sonucunda oluşan tıbbi atıkların çevreye ve kişilere zarar vermeden toplanarak imha edilmesinin sağlanmasıdır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, İlk Yardım Ünitesi'nde görev yapan temizlik personelini kapsar

### **3. UYGULAMA:**

#### **3.1. GÜNLÜK TEMİZLİK:**

**3.1.1.** İlk Yardım Ünitesinin günlük temizliğinde sabah 07:00-08:00 arası camlar açılarak havalandırılır.

**3.1.2.** Çöpler boşaltılır. İlk Yardım Ünitesi çöpleri tıbbi atık, normal çöp ve geri dönüşüm olarak 3 ayrı çöp kovasında toplanır. Tıbbi atıklar, kırmızı çöp poşetinde, normal ve geri dönüşüm çöpleri mavi çöp poşetinde biriktirilir. Poşetler dolduğunda ağzıları bağlanarak, SRM'nin tıbbi atıklarının ve normal çöplerinin biriktirildiği ortak çöp toplama kovalarına atılır. Kullanılan iğne ve bistüri uçları özel iğne kovasında biriktirilip dolduğunda ağzı kapatılarak laboratuvara gönderilir ve otoklavda yakılır. Kalan kısımları tıbbi atıklara eklenir.

**3.1.3.** Gözlem odası, EKG odası, hemşire odası ve doktor odasının yüzey temizliği sabunlu su ile yapılır. Acil bölümünde bulunan tezgah, sedye ve tüm yüzeyler glutaraldehitli yüzey dezenfektanı ile silinir. Tuvalette bulunan lavabo, klozet ve yerler sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez ozonlu suyla temizlenir. Yerler uygun dezenfektanlı solüsyonla paspaslanır.

**3.1.4.** İlk Yardım Ünitesinde hasta salgısı ile kirlenen tüm alanlar önce

**3.1.4.1.** Eldiven giyilerek kontamine olan bir bez yardımı ile etrafa dağıtılmadan silinir ve bez tıbbi atık çöp kutusuna atılır,

**3.1.4.2.** Eldiven değiştirilir kontamine olan dezenfektanlı solüsyonla silinir ve kullanılan bez yada paspas dezenfekte edilir,

**3.4.1.3.** En son yeniden dezenfektanlı solüsyon hazırlanır ve tüm yüzey yada yer zemini temizliği yapılır.

**3.1.5.** 12:00- 13:00 saatleri arasında camlar açılır, ortam havalandırılır. Çöpler uygun şekilde boşaltılır. Yerler yüzey dezenfektanı ile paspas yapılır.

**3.1.6.** 15:30- 16:00 saatleri arasında camlar açılır, ortam havalandırılır. Çöpler boşaltılır, yerler paspaslanır.

**3.1.7.** Gün içerisinde üniteye kullanılan hasta ile temas etmiş cerrahi aletler hexaniyoslu konsantre dezenfektan ile hazırlanmış solüsyonlu küvete



Doküman No: İYÜ-GT09

Yürürlük Tarihi: 07.06.2002

Değişiklik No: 4

Değişiklik Tarihi: 01.02.2014

## İLK YARDIM ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI

atılır, 15 dakika bekletildikten sonra fırçalanarak yıkanır, durulanır ve otoklavda steril edilir.

### **3.2. HAFTALIK TEMİZLİK:**

**3.2.1.** Her hafta pazartesi ve perşembe günleri camlar ve kapılar sabunlu su ile silinir.

**3.2.2.** Her hafta cumartesi günleri üniteye bulunan taşınabilir bütün eşyalar yerinden çekilerek altları sıvı sabun ile silinir.